



106-07/2020



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

## 106 Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 96 см.

### Вам потребуется

Тонкое хлопчатобумажное вязаное полотно 1,40–1,40–1,45–1,45–1,45 м шириной 140 см; эластичный флизелин натбанд; шнур (для ремня) 2,60–2,70–2,80–2,90–3,00 м; плоская вязаная лента 2,50 м шириной 1,5 см; 7 пуговиц; 2 металлических кольца диаметром по 5 см.

Рекомендуемые ткани: тонкие вязаные полотна, трикотажные полотна.

### Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на вязаное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на вязаном полотне.

### Припуски

На швы, по срезам, на подгибку низа платья и рукавов – 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

### Раскрой

- |                    |    |
|--------------------|----|
| 1 Полочка          | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав            | 2x |

а) полоса для 7 воздушных петель длиной 38,5 см и шириной 3 см, включая припуски.

Флизелин натбанд: приутюжить вдоль плечевых срезов спинки (изнаночная сторона).

### Пошив

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

Втачать рукава (контрольная метка 2), поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукава.

С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава (контрольная метка 3). Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

Припуски на подгибку низа платья и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Воздушные петли. Полосу для воздушных петель (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на расстоянии 7 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопания и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Рулик разрезать на 7 равных ча-



### Выкройка с синими контурами на листе выкроек В

Детали 1–3


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



стей, сформовать петли. Длина петли зависит от размера пуговицы. Воздушные петли приметать к срезу борта правой полочки между поперечными метками. Открытые концы петель лежат на припусках.

Припуски по срезам бортов и горловины обметать. Вязаную ленту приметать к срезам бортов и горловины лицевой стороной к лицевой стороне, концы ленты подвернуть у нижнего края платья. Ленту притачать, закрепляя воздушные петли. Припуски шва срезать близко к строчке. Ленту заутюжить на изнаночную сторону и притачать в край. Борта и горловину отстрочить в край.

Ремеш. На концах шнура завязать по узелку. Шнур сложить пополам. Полученную петлю продеть в кольца, концы шнура протянуть через петлю.

Приступая к работе, прочитайте всю инструкцию! Не забудьте дать припуски на швы и подгибку!

рукавов длиной по 29–29,5–30–30,5–31 см и шириной по 2,5 см, включая припуски; с) 2 полосы для тесьмы с бахромой для карманов длиной по 12 см и шириной по 2,5 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

- |                     |    |
|---------------------|----|
| 29 Полочка          | 2x |
| 30 Спинка со сгибом | 1x |

а также детали 22, 24 и 25.

Подкладка: приутюжить к деталям 26 и 27 с изнаночной стороны.

### Пошив

На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

Накладные карманы с тесьмами с бахромой. Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана (все срезы кармана уже обметаны) заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба, затем снова отвернуть вверх. Для тесьмы с бахромой полосу ткани (с) приметать к обтачке верхнего среза кармана у приутюженного сгиба так, чтобы полоса лежала на кармане от сгиба на ширину 1 см. Полосу притачать по приутюженному сгибу прямой строчкой, к обтачке – зигзагообразной строчкой. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону, полоса выступает за верхний край кармана. На выступающей полосе ткани выполнить бахрому до приутюженного сгиба кармана. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к полочке по линии совмещения, боковые и нижний края кармана настрочить в край.

Выполнить средний шов по спинке, а также рельефные передние и задние швы (контрольные метки 2 и 3). Припуски швов разутюжить.

Выполнить смещенные вперед плечевые швы (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.

Полосы ткани (а) стачать в одну длинную деталь лицевой стороной к лицевой стороне = задний средний шов. Припуски швов разутюжить. Полосу приметать к срезам бортов и горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив края припусков. Начать и закончить у размеченной линии нижнего края жакета. Шов полосы совместить со средним швом спинки. На уголках на полосу ткани заложить по маленькой складке.

Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

Подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 7). Припуски швов разутюжить.

Подборт и обтачку горловины спинки приколоть к жакету, совместив плечевые швы. Проложить строчку вдоль срезов бортов и горловины, закрепляя полосу для тесьмы с бахромой. На

уголках припуски шва срезать наискосок, на участках скругления надсечь. Подборт и обтачку горловины спинки настрочить на припуски шва притачивания близко к шву, у уголков – на максимально возможную длину. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, горловину и борта приутюжить. Полоса для бахромы выступает. На полосе выполнить бахрому, как описано для карманов. Нижние срезы подборов подвернуть и пришить к подгибке низа.

Выполнить швы рукавов (контрольные метки 4 и 5). Припуски швов разутюжить.


Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз. На каждой полосе ткани (b) стачать короткие срезы. Припуски шва разутюжить. Полосу натянуть поверх нижнего среза рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов полосы ткани со швом рукава. Полоса для бахромы лежит на рукаве от приутюженного сгиба на ширину 1 см. Полосу притачать, как на карманах. Припуск на подгибку низа рукава снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. На полосе ткани выполнить бахрому.

Рукава втачать, приспособив их по окатам.

Подкладка. Спинку подкладки сложить по линии середины спинки лицевой стороной внутрь. Застрочить складку на свободное облегание по разметке, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава подкладки.


К жакету пришить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подборов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, не доходя по ок. 10 см до нижнего края жакета. Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Нижний срез подкладки подвернуть на ширину 1 см, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа жакета. У передних срезов излишнюю ткань подкладки заложить складкой. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить вручную к подбортам. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета вручную.

Важно: при использовании готовой тесьмы с бахромой жакет следует шить так же, но без полос для бахромы. Готовую тесьму с бахромой пришить в конце под края бортов, горловины и нижние края рукавов вручную. Под верхние края карманов бахрому пришить перед настрачиванием карманов. Концы тесьмы подвернуть.



### Планы раскладки

Ткань буikle шириной 140 см




### Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

### План раскладки

Тонкое хлопчатобумажное вязаное полотно шириной 140 см




Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

# burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


## ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала



В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

## КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ



Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

## БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


### Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




### Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.



### Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.




### Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.




### Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.



### Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

приспособить  
оттянуть



### Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



### Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления  
пуговицы, кнопки, блокнот.



## РАСКРОЙ

### Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

### План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.



### Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

### Линии швов и разметка

Контур детали выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

### Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

### Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

### Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

## СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защита
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом

## КАК СНИМАТЬ МЕРКИ



Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

**1 Рост** измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

**2 Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

**3 Обхват талии** измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

**4 Обхват бедер** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

**5 Длина рукава** измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

**6 Длина плеча** измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

## ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

**Долевая нить** — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

**Сгиб** — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

**Обтачка** — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

**Чисто вытачать** — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

**Сметать/стачать/отстрочить**

**Сметать** — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

**Присборить/припосадить/оттянуть**

**Присборить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

**Обметать** — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

## ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

### ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

### ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

### ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

### МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

### ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

### МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63


### МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43




## КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.



### ...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).



### Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *burda* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *burda* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров. Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины. На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!


Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.

### Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.


Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий. **Важно:** чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).



### Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию. У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед



вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.


### Сопоставительная таблица женских размеров

Соответствует стандартному размеру	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Размеры для невысоких	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Размеры для высоких	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.

2007

Посмотреть другие выкройки на сайте [baza-kroya.ru](http://baza-kroya.ru)





Kontrolmål  
10 x 10 cm

1


2


01











04


Burda Style

Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ  
Nr.07/20 Seite A/B-ROT  
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN  
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU


deutsch  
englisch  
russisch





23











23


08






# 10

A, B, C, D








Taille  
waist  
TADUNG




center front fold straight grain  
11EPEL 99 CEPEL / A CT / B TKA / ° ADPABJLE ° E ° T °







14




rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
Задняя СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Schlinge  
loop  
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ

4

8






2

3

4

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
Задняя СЕРЕДИНА СРИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕН  
Fadenlauf

17






23

6.

21

7





7

rückwärtige Mitte Naht  
center back seam  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Umbbruch  
fold  
СГИБ

ВЫКРОЙКИ


Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

21

vordere Mitt  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ О

Words  
Center  
NEPEAN






Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Stoffbruch Fadenlauf  
fold straight grain  
СРЕДИНА СГИБА ТКАНИ

23

22



23

6.

22


3

26

2

21

vordere Mit  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ




26

2

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Taille  
Waist  
ТАЛИЯ

24



oben  
top  
ВВЕРХУ

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Taille  
waist  
ТАЛИЯ

3


22

Schulter  
shoulder  
ПЛЕЧО

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

44

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ



ИЗ НИТИ

vordere Mitte  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

36

36

26



27

1284

3

24

5B

5A

22

22

hier Papierschmitt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИКЛЕИТЬ ЛЕКЦИЮ БУКВОЧКИ


5A

vordere Mitte Fadenlauf  
center front straight grain  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Hier Papierschritt ankreben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИКЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ

24  
Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

29  
left  
левая



die Mitte Fadenlauf  
front straight grain  
середина направления нити

направление нити



Besatz  
facing  
обтачка

Б5


Fadenlauf  
straight grain  
направление нити

Umbruch  
fold  
сгиб

3

rückwärtige Mitte Reißverschluss  
center back zipper  
задняя середина застежка-молния

30



36

44


4

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rückwärtige Mitte Naht  
center back seam  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОУ

4

31





2


25


1











36

Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

SCHNITTBOGEN

burda

07/20

style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.


This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted. Copying for commercial purposes is not allowed.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.

Printed in Germany ©2020

Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Offenburg Germany

PATTERN SHEET






ВНЕШНЯЯ СТОРОНА СОВМЕЩЕНИЯ

Анстас

place







40



Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК





24

3

3

5

43



